

画像処理支援ツール

**Image Wizard**

インストールマニュアル

株式会社ネクスト・テクノロジー


## 1. ImageWizard インストール手順

### (1) インストーラの起動

#### (A) 製品CDからインストールする場合

(A)-1 旧バージョンがインストールされている場合は事前にアンインストールしてください。  
(2. アンインストール手順参照)

(A)-2 製品のCDをインストールするパソコンにセットします。(自動的にインストーラが起動します)




※パソコンの環境によっては自動起動しない場合があります  
その場合は、エクスプローラでCDドライブを開き、setup.exe をダブルクリックして起動してください。

#### (B) WEBからダウンロードした新しいバージョンをインストールする場合

(B)-1 旧バージョンがインストールされている場合は事前にアンインストールしてください。  
(2. アンインストール手順参照)

(B)-2 ダウンロードしたファイルを解凍します。(解凍時にパスワードが必要になります)  
解凍先のフォルダの setup.exe をダブルクリックで起動してください。




### (2) 「Image Wizard - InstallShieldウィザード」



※バージョン番号はインストールするバージョンによって異なります。


[次へ]をクリックします。

### (3) 「Image Wizard用のInstallShieldウィザードへようこそ」



[次へ]をクリックします。

### (4) 「使用許諾契約」




使用許諾契約をお読みいただき、

「使用許諾契約の条項に同意します」を選択します。

[次へ]をクリックします。

### (5) 「Readme 情報」



※Readme情報はインストールするバージョンによって異なります。インストールフォルダ内の doc¥更新履歴ImageWizard.rtf の内容を表示しています。

[次へ]をクリックします。

(6) 「ユーザ情報」




ユーザ名、所属を入力します。

アプリケーションをインストールするユーザを選択します。

[次へ]をクリックします。

(7) 「インストール先のフォルダ」




インストール先を変更する場合は [変更...] をクリックします。

→(8)へ進みます。

[次へ]をクリックします。

→(9)へ進みます。

(8) 「インストール先フォルダの変更」




インストール先のフォルダ名を入力するか、「探す場所」から選択します。

[OK]をクリックします。


→(7)へ戻ります。

(9) 「プログラムをインストールする準備ができました…」




[インストール]をクリックします。

(10) 「ImageWizard をインストールしています」



しばらくお待ち下さい。

(11) 「InstallShield ウィザードを完了しました」



[完了]をクリックします。

(12) マイクロテクニカ製キャプチャボードのドライバをセットアップします。(カメラを使用する場合のみ)

マイクロテクニカ製ボードのインストール資料を参照ください。

ドライバインストール後、ドライバCDに入っている「mtpcidma.dll」をImageWizardのインストールフォルダにコピーしてください。

(mtpcidma.dllはマイクロテクニカ サンプルプログラムのフォルダにあります)

※インストール後は、スタートメニューのすべてのプログラム、NextTechnology、ImageWizard をクリックする事でインストールしたフォルダを開く事ができます。

※再インストールする場合は一旦、アンインストールしてください。

## 2. アンインストール手順

(1) コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を開きます。

(2) 一覧の中から「Image Wizard」を選択し、[削除]ボタンをクリックします。